



CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO ANDROID

Abrimos el cliente de correo electrónico que tenemos por defecto en todos los sistemas android y nos aparecerá la siguiente pantalla:




The screenshot shows the 'Configuración de la cuenta' (Account Configuration) screen. At the top, there's a status bar with icons for WhatsApp, gallery, mail, alarm, browser, and messages, along with a clock, Wi-Fi, signal strength, 96% battery, and 11:18. Below the title bar, a message says 'Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en pocos pasos.' (You can configure email for most accounts in a few steps). There are two empty text input fields: 'Dirección de correo electrónico' (Email address) and 'Contraseña' (Password). Below the password field is a checkbox labeled 'Mostrar contraseña' (Show password), which is currently unchecked. At the bottom, there are two buttons: 'Configuración manual' (Manual configuration) and 'Siguiente' (Next). A dark navigation bar at the very bottom contains icons for back, home, and recent apps.

En esta pantalla indicamos nuestro usuario y contraseña del correo electrónico como el siguiente ejemplo y le damos a “Configuración manual”




This screenshot shows the same 'Configuración de la cuenta' screen, but with example data entered. The 'Dirección de correo electrónico' field now contains 'android@priscomail.com'. The 'Contraseña' field contains seven dots, indicating a masked password. The 'Mostrar contraseña' checkbox remains unchecked. The 'Configuración manual' and 'Siguiente' buttons are still visible at the bottom. The status bar at the top is identical to the previous screenshot.

Nos saldrá la siguiente pantalla en la que tenemos que indicar “IMAP”



En la siguiente pantalla la única opción que tenemos que modificar es el tipo de seguridad dejándolo en *SSL/TLS (Aceptar todos certificados)* y le damos a siguiente.



En esta pantalla cambiamos el puerto que nos viene por defecto por el 25 igual que podemos ver en la siguiente captura de pantalla, y seguimos.

Configuración saliente

Servidor SMTP
smtp.priscomail.com

Puerto
25

Tipo de seguridad
Ninguna

☒ Requiere autenticación

Nombre de usuario
android@priscomail.com

Contraseña
.....

Anterior Siguiente

En *Ajustes de cuenta* podemos escoger la frecuencia de comprobación de correo. La mejor opción es dejarla en *Push* ya que de esta manera al recibir el servidor el correo nos lo envía a nuestro teléfono al instante.

Ajustes de la cuenta

Frecuencia de comprobación
Automática (Push)

Días para sincronizar
30 días

☒ Notificar al llegar el correo electrónico


☒ Sincronizar mensaje de correo electrónico desde esta cuenta

☐ Descargar automat. elem. adjuntos al conectarse a una red Wi-Fi

Anterior Siguiente

Por último podemos establecer un nombre de cuenta y el nombre que aparecerá al enviar nosotros el correo electrónico y le damos a siguiente

(NOTA: El nombre de cuenta nos es muy útil cuando tenemos mas de una cuenta de correo electrónico y queramos identificarlas rápidamente)



Al finalizar el proceso ya tenemos nuestra cuenta de correo electrónica configurada en nuestro terminal android y podemos enviar y recibir correos de nuestra nueva cuenta.